

Perlen- und Steinketten

Seite 28-29



Das fachgerechte Aufreihen und Knüpfen von edlen Ketten will gelernt sein. Hier ein kleiner Lehrgang dazu.

Monika Bamert-Fischer

Schwierigkeitsgrad



Material und Werkzeug

- Polyesterfaden Nr. 40 von der Spule oder Perlseide mit Nadel
- Süßwasserperlen
- Steine
- Silberzwischenstücke
- Silberringe
- Verschluss
- Fadenschoner
- Perlennadel
- Klebstoff oder Schellack
- Schritt-für-Schritt-Anleitung als Download «Perlen- und Steinketten» auf www.manuell.ch

Allgemein

Perlseide mit Nadel: Faden abwickeln, am Ende den Karton am Faden lassen. Vom Fadenende bis zur ersten Perle muss ein Abstand von ca. 10 cm sein.
Faden von der Spule: ca. 4 m Faden abschneiden (je kleiner die Perlen, desto mehr Faden wird benötigt).
In die Perlennadel einfädeln. Doppelt legen und am Ende einen dicken Knoten anbringen. Vom Schlussknopf bis zur ersten Perle muss ein Abstand von ca. 15 cm sein.

Arbeitsablauf

1. Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern herunterladen und auf den Arbeitstisch legen.
2. Alle Perlen, Steine und Silberteile in der richtigen Reihenfolge auffädeln.
3. Fadenschoner auffassen.
4. Fadenschoner in den Ring oder den Verschluss einhängen.
5. Fadenschoner und Ring nahe zur ersten Perle führen.
6. Revolvergriff, Faden mit den aufgefassten Perlen liegt links. Mit der rechten Hand den Faden ohne Perlen festhalten. Die Perle mit Ring oder mit Verschluss liegen auf Zeige- und Ringfinger.
7. Faden einmal um die Finger und links an der Perle vorbei nach hinten legen.
8. Mit dem Zeigefinger den Faden holen.
9. Mit Zeigefinger und Daumen den Faden halten und durch die Schlinge ziehen.
10. Mit beiden Händen die Schlaufe zu einem Knoten zusammenziehen.
11. Fäden gespannt halten und die nächste Perle auffassen. (Achtung: den Faden nicht anstecken!)



12. Perle ganz an den Knoten schieben und den nächsten Knoten knüpfen.
13. Alle Perlen bis zu den letzten sechs durchknoten. Zwischen der fünften und der sechsten Perle keinen Knoten mehr machen.
14. Den Knoten am Fadenende abschneiden oder den Karton entfernen.
15. Perlen vom Faden nehmen und auf den Nadelfaden aufreihen.
16. Fadenschoner auffassen und in den Ring oder den Verschluss einhängen.
17. Erste Perle auffassen und ganz dicht an die anderen Perlen schieben, den Knoten anbringen.
18. Die nächste Perle auffassen und so bis zum Endfaden durchknoten. Beim letzten Knoten den Endfaden mitfassen.
19. Faden dicht beim Knoten abschneiden und mit Klebstoff oder Schellack fixieren. (Sparsam verwenden!)

TIPPS

Niemals die Nadel mit Gewalt durch ein Bohrloch zwingen. Da die Knoten erst im Retourweg gebildet werden, muss der Faden zweimal durch das Bohrloch. Schlecht gebohrte Perlen unbedingt weglegen.

Geknotete Ketten werden einige Zentimeter länger. Man rechnet zu der Gesamtlänge 10% und den Verschluss dazu. Kleinere Perlen brauchen mehr Faden, grössere Perlen weniger, denn bei gleicher Kettenlänge sind weniger Knoten notwendig.

Als Klebstoff kann durchsichtiger Nagellack, Spezialkleber oder Schellack verwendet werden. Sparsam verwenden!

Bezugsquellen für Perlen und Steine:

Online-Shop für Händler unter:

www.ametista.ch

Beadbox: www.beadbox.ch

Trix Mix: www.trixmix.ch

Kurse:

Kurse zum Perlen- und Steinkettenknüpfen sowie eine Kombination mit geflochtenen Lederkordeln können bei Monika Bamert-Fischer gebucht werden. www.schulestaefa.ch oder hfs-staefa.bamert@swissonline.ch

Perlen- und Steinketten



